

# Wasp

## BARCODE TECHNOLOGIES

Portal > Knowledgebase > Software > Labeler > Version 7 > Labeler - Error - "Number of labels specified is invalid. Please specify a number of labels greater than 0" "System Error 5. Invalid Procedure call or argument (WASPLAB). [Details: frmPrint1::Validate Persist()]".

---

Labeler - Error - "Number of labels specified is invalid. Please specify a number of labels greater than 0" "System Error 5. Invalid Procedure call or argument (WASPLAB). [Details: frmPrint1::Validate Persist()]".

Internal User - 2017-04-10 - in Version 7

The page is setup with 1 label across and 0 labels down. This is invalid. Create a new page layout ensuring that the number of labels across and down is at least 1.